

2016 年 9 月 27 日

株式会社蒼天

LogVillage デバイスマネージャ
管理エージェントインストーラの config.ini ファイル内容

行	項目名	説明
2 行目	HostID	LogVillage に登録されている該当 PC の ID 番号 ■確認方法 1) 「システム設定」→「共通設定」→「管理対象 PC」を開く 2) 該当 PC のコンピュータ名にマウスを合わせる 3) ブラウザ左下に表示されるリンク先 URL の最後の数字が ID 番号となります。 (例) 以下の場合、ID 番号は 5 となります。 http://xxx.xxx.xxx.xxx/lv/system_all_hosts/detail/update/5
3 行目	PSID	LogVillage に登録されている該当 PC が属するポーリングサーバ(PS)の ID 番号 ■確認方法 1) 「システム設定」→「共通設定」→「ポーリングサーバ」を開く 2) 該当 PS のポーリングサーバ名にマウスを合わせる 3) ブラウザ左下に表示されるリンク先 URL の detail 直後の数字が ID 番号となります。 (例) 以下の場合、ID 番号は 3 となります。 http://xxx.xxx.xxx.xxx/lv/system_all_polls/detail/3/8/1
4 行目	HostName	該当 PC のコンピュータ名 2 行目の HostID の PC のコンピュータ名となります。 コンピュータ名が間違っていると、正常動作が行えず管理サーバ上でエラーログが記録されます。
7 行目	Server	管理サーバの IP アドレス
8 行目	Port	PC⇒管理サーバへの http 接続ポート番号
9 行目	SSL	管理サーバ⇔PC 間の通信設定 ・ SSL 通信の場合 : 1 ・ 非 SSL 通信の場合 : 0
10 行目	Username	LogVillage マネージャへのアクセスアカウント ※インストール時に設定済み
11 行目	Password	上記のパスワード

行	項目名	説明
12 行目	UploadDir	管理サーバのログファイルアップロード先不フォルダ名 ・ ¥\$POOL で固定
15 行目	DataDir	管理エージェントインストールフォルダのデータ一時保管フォルダ名 ・ data で固定
16 行目	TmpDir	管理エージェントインストールフォルダのテンポラリーファイルの保管フォルダ名 ・ tmp で固定
17 行目	LogDir	管理エージェントインストールフォルダのログファイルの保管フォルダ名 ・ log で固定
19 行目	SYSTEMACCOUNT	SYSTEM アカウントでのファイル操作ログの取得設定 ・ 取得する : 1 ・ 取得しない : 0
20 行目	XML	ログレベルの設定 ・ ノーマルモード : 0 ・ デバッグモード : 1
21 行目	OnlyRemovable	ファイル操作ログ取得の範囲設定 ・ ストレージ全体 : 0 ・ リムーバブルメディアのみ : 1