

LogVillage2.0 v2.4.1.2 バージョンアップ手順書

■ 本手順書で使用する用語

	用語	内容
1	MGR	LogVillageマネージャ
2	PS	LogVillageポーリングサーバ
3	MGR_InstallDir	MGRインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage 変更している場合は読み替えてください。
4	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage¥PServer 変更している場合は読み替えてください。

■ 適用手順

手順 No.	作業項目	作業内容	備考
1	バージョンアップキットをダウンロード	https://www.so-ten.co.jp/products/logvillage/download-logvillage-patch	
2	ダウンロードしたzipファイルを展開（解凍）	zipファイルの展開（解凍）は以下の手順で行ってください。 ①zipファイルを右クリックしプロパティを選択。 ②プロパティの「全般」タブ下部の[ブロックの解除]をクリック（または「許可する」にチェック） ③[適用]をクリック後、[OK]をクリックしプロパティを閉じる。 ④ダウンロードモジュール（zipファイル）を展開（解凍）。	②にて、[ブロックの解除]（または「許可する」）が表示されない場合は、そのまま④に進んでください。
3	展開したファイルをLogVillage稼動マシンに配置	LogVillage20_2412_patchフォルダをLogVillageが稼動しているサーバの任意の場所に配置	
バックアップ			
4	PSを停止	サービス：LV_P_MonitorSrv を停止 プロセス：LV_PollingServerを停止 プロセス：LV_TaskTray.exe (*1) *1:同名で2つ起動している場合はPSアイコンの方を終了、起動していない場合もあります。	
5	PSバックアップ	以下のフォルダをバックアップしてください。 場所：[PS_InstallDir] ※logsフォルダはバックアップ不要	
6	MGRを停止	サービス：LV_M_MonitorSrv を停止 サービス：LV_ManagerServerを停止 サービス：Apache2を停止 サービス：Embedded Database – LOGVILLAGE2を停止	
7	MGRバックアップ	以下のフォルダをバックアップしてください。 ・ [MGR_InstallDir]¥Apache2 ・ [MGR_InstallDir]¥Manager ※logsフォルダはバックアップ不要 ・ [MGR_InstallDir]¥MySQL	
8	MySQLを再起動	サービス：Embedded Database – LOGVILLAGE2を開始	手順9 の前に必ず実行ください。
MGRバージョンアップ			

9	MGRバージョンアップインストーラを実行	Manager_patchフォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分か かる場合がありますので、そのままお待ちく ださい。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ 終了ですので[完了]ボタンを押下してイン ストーラを終了してください。
10	MGRを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：Apache2を開始 サービス：LV_M_MonitorSrv を開始 (サービス) LV_ManagerServerは自動開始されます。	
11	バージョン確認	(LV管理画面)「システム設定→運用管理→ライセンス登録・ 確認」画面 以下のバージョンが「V2.4.1.2」となっていることを確認 ・LogVillageリリースバージョン ・マネージャのバージョン ・データベースバージョン	
PSバージョンアップ			
12	PSバージョンアップインストーラを実行	PServer_patchフォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分か かる場合がありますので、そのままお待ちく ださい。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ 終了ですので[完了]ボタンを押下してイン ストーラを終了してください。
13	PSを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：LV_P_MonitorSrv を開始 (プロセス) LV_PollingServerは自動開始されます。	
14	バージョン確認	[PS_InstallDir]内の「LV_PollingServer.exe」の プロパティを開き、 詳細タブのファイルバージョンが「2.4.1.2」と なっていることを確認	
動作確認			
15	動作確認	管理対象PC画面にて、最終検出日時が更新されることを確 認。	
16	バックアップを削除	正常動作が確認できれば、手順5、7で取得したバックアップは 不要となりますので削除いただいても問題ございません。	