

LogVillage2.0 Lite v2.5.0.3 バージョンアップ手順書

■ 本手順書で使用する用語

No.	用語	内容
1	MGR	LogVillageマネージャ
2	PS	LogVillageポーリングサーバ
3	MGR_InstallDir	MGRインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage 変更している場合は読み替えてください。
4	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage¥PServer 変更している場合は読み替えてください。

手順 No.	作業内容	備考	メモ
バックアップ			
1	PSを停止	サービス : LV_P_MonitorSrv を停止 プロセス : LV_PollingServerを停止 プロセス : LV_TaskTray.exe (*1) *1:同名で2つ起動している場合はPSアイコンの方を終了、起動していない場合もあります。	
2	PSバックアップ	以下の場所のPSインストールフォルダをバックアップ 場所 : [PS_InstallDir]	Logsフォルダーはバックアップ不要
3	MGRを停止	サービス : LV_M_MonitorSrv を停止 サービス : LV_ManagerServerを停止 サービス : Apache2を停止 サービス : Embedded Database – LOGVILLAGE2を停止	
4	MGRバックアップ	以下のフォルダ ・MGR_InstallDir¥Apache2 ・MGR_InstallDir¥Manager (*1) ・MGR_InstallDir¥MySQL	*1 logsフォルダーはバックアップ不要
5	MySQLを再起動	サービス : Embedded Database – LOGVILLAGE2を開始	手順6 の前に必ず開始してください

手順 No.	作業内容	備考	メモ
MGRバージョンアップ			
6	MGRバージョンアップインストールを実行	Manager_Patchフォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分かかる場合がありますので、そのままお待ちください。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ終了ですので[完了]ボタンを押下してインストールを終了してください。
7	MGRを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：Apache2を開始 サービス：LV_M_MonitorSrv を開始 (サービス) LV_ManagerServerは自動開始されます。	
8	バージョン確認	(LV管理画面)「システム設定→運用管理→ライセンス登録・確認」画面 以下のバージョンが「V2.5.0.3」となっていることを確認 ・LogVillageリリースバージョン ・マネージャのバージョン ・データベースバージョン	
PSバージョンアップ			
9	PSバージョンアップインストールを実行	PServer_Patchフォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分かかる場合がありますので、そのままお待ちください。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ終了ですので[完了]ボタンを押下してインストールを終了してください。
10	PSを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：LV_P_MonitorSrv を開始 (プロセス) LV_PollingServerは自動開始されます。	
11	バージョン確認	C:\Program Files (x86)\SO-TEN\LogVillage\Pserver内の「LV_PollingServer.exe」のプロパティを開き、詳細タブのファイルバージョンが「2.5.0.3」となっていることを確認	

手順 No.	作業内容	備考	メモ
動作確認			
12	動作確認	管理対象PC画面にて、最終検出日時が更新されることを確認。	
13	バックアップを削除	正常動作が確認できれば、手順2、4で取得したバックアップは不要となりますので削除いただいても問題ございません。	