

LogVillage[®]2.0 Lite

Phantosys ログ導入マニュアル

V2.3J

株式会社ワッセイ・ソフトウェア・テクノロジー

logVillage2.0 Lite Phantosys ログ導入マニュアル

revision : MDL-23-20180131

- *本書に記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- *本ソフトウェアを無断で複製することを禁止します。
- *本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- *本書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。

株式会社ワッセイ・ソフトウェア・テクノロジー

〒540-0035

大阪市中央区釣鐘町1丁目3-4 ダイクウビル2F

TEL: 06-6944-8901 FAX: 06-6944-8885


<http://www.wasay.co.jp>

目次

1. 製品構成	4
2. サーバ用エージェントのインストール.....	5
3. クライアント用エージェントのインストール.....	7
4. アンインストール.....	8
5. お問い合わせ	9

1. 製品構成

LogVillage2.0 Lite Phantosys ログの基本構成について説明します。



■Phantosys ログ・サーバ用エージェント

ブートサーバ、助長ブートサーバ上のクライアント PC に関する動作ログを取得しマネージャにアップロードを行います。

■Phantosys ログ・クライアント用エージェント

クライアント PC の Phantosys に関する動作ログを取得しマネージャにアップロードを行います。

2. サーバ用エージェントのインストール

LogVillage ポーリングサーバがインストールされているサーバへインストールを行います。
サーバ用エージェントはブートサーバ（冗長ブートサーバ）の TCP 4003 番ポートにて通信を行います。

① インストール

「Phantosys ログ用エージェント」フォルダ→「Setup_server」フォルダ内の
setup.exe を実行し、サーバ用エージェントをインストールします。

② 設定ファイル (config.ini) を編集

1) サーバ用エージェントインストールフォルダ内の「config.ini」を開きます。

※インストールフォルダはデフォルトでは以下の場所となります。

インストール時に変更している場合は読み替えてください。

C:\Program Files (x86)\SO-TEN\PhantosysLvServer

2) 以下を編集します。

[Config]

Server=[LogVillage マネージャの IP アドレス (例) 192.168.50.100]

Port=80 ※本設定は変更しません

SSL=0 ※本設定は変更しません

Username=[LogVillage マネージャインストール時に設定したアクセスアカウント名]

Password=同上パスワード

UseWMI=1 ※本設定は変更しません

③ 設定ファイル (phantosys.ini) を編集

1) サーバ用エージェントインストールフォルダ内の「phantosys.ini」を開きます。

※インストールフォルダはデフォルトでは以下の場所となります。

インストール時に変更している場合は読み替えてください。

C:\Program Files (x86)\SO-TEN\PhantosysLvServer

2) 以下の Phantosys ブートサーバ情報を編集します。

冗長ブートサーバの情報は、[Phantosys_1] 以下に記述します。

[Phantosys]

Display=

Server=

Port=4003

Username=

Password=

[Config]

Count=0

[Phantosys_1]

Display=

Server=

Port=4003

Username=

Password=

④ Phantosys ファイルをコピー

Phantosys システムのファイル「PSA.dll」をサーバ用エージェントインストールフォルダにコピーします。

⑤ サービスを開始

コントロールパネル→管理ツール→サービスにて、「PhantosysLvServer」を開始します。

3. クライアント用エージェントのインストール

Phantosys のクライアント PC へインストールを行います。

① インストール

「Phantosys ログ用エージェント」フォルダ→「Setup_client」フォルダ内の
setup.exe を実行し、クライアント用エージェントをインストールします。

② 設定ファイル (config.ini) を編集

1) クライアント用エージェントインストールフォルダ内の「config.ini」を開きます。

※インストールフォルダはデフォルトでは以下の場所となります。

インストール時に変更している場合は読み替えてください。

C:\Program Files (x86)\SO-TEN\PhantosysLvClient

2) 以下を編集します。

[Config]

Server=[LogVillage マネージャの IP アドレス (例) 192.168.50.100]

Port=80 ※本設定は変更しません

SSL=0 ※本設定は変更しません

Username=[LogVillage マネージャインストール時に設定したアクセスアカウント名]

Password=同上パスワード

③ Phantosys ファイルをコピー

Phantosys システムのファイル「PCA.dll」をクライアント用エージェントインストールフォルダにコピーします。

④ サービスを開始

コントロールパネル→管理ツール→サービスにて、「PhantosysLvClient」を開始します。

4. アンインストール

①サーバ用エージェントのアンインストール

- 1) コントロールパネル→プログラムと機能を開く
- 2) 「PhantosysLvServer」を右クリックし“アンインストール”を選択

①クライアント用エージェントのアンインストール

- 1) コントロールパネル→プログラムと機能を開く
- 2) 「PhantosysLvClient」を右クリックし“アンインストール”を選択

5. お問い合わせ

本製品に対するご意見、ご質問はメール、TEL、FAX にて下記までお問い合わせください。

お問合せの内容によっては、ご返答に多少お時間を頂戴する場合がありますので、予めご了承ください。

〒540-0035 大阪市中央区釣鐘町1丁目3-4 ダイクウビル 2F

株式会社ワッセイ・ソフトウェア・テクノロジー

e-mail :
TEL : 06-6944-8901
FAX : 06-6944-8885
受付・対応時間 : 月～金曜日（祝祭日、年末年始休暇除く）
10:00～17:00

■お客様情報

お客様番号

※「システム設定」→「ライセンスの登録・変更」画面に表示されます。

会社名（団体、学校名）、ご部署名

ご担当者名

メールアドレス

電話番号

FAX 番号

お問合せの内容（できるだけ詳しくお書きください）

■稼働環境

コンピュータメーカー名：

型番：

メモリ容量：

ハードディスク容量または種類：

OS バージョン：

サービスパック：