

## ■ 本手順書で使用する用語

	用語	内容
1	PS	LogVillageポーリングサーバ
2	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage¥PServer 変更している場合は読み替えてください。

## ■ 適用手順

手順 No.	作業項目	作業内容	備考
1	展開したファイルをLogVillageポーリングサーバに配置	Installerフォルダ内の「PServer_patch_3.0.2.1」フォルダを LogVillageポーリングサーバが稼動しているサーバの任意の場所に 配置。	
バックアップ			
2	PSを停止	サービス：LV_P_MonitorSrv を停止 プロセス：LV_PollingServerを停止 プロセス：LV_TaskTray.exe (*1) *1:同名で2つ起動している場合はPSアイコンの方を終了、起動してい ない場合があります。	
3	PSバックアップ	以下のフォルダを任意の場所にバックアップしてください。 場所：[PS_InstallDir] ※logsフォルダはバックアップ不要	
PSバージョンアップ			
4	PSバージョンアップインストーラを実行	PServer_patch_3.0.2.1フォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分かかる場 合がありますので、そのままお待ちください。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ終了で すので[完了]ボタンを押下してインストーラを終了し てください。
5	PSを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：LV_P_MonitorSrv を開始 (プロセス) LV_PollingServerは自動開始されます。	
6	バージョン確認	[PS_InstallDir]内の「LV_PollingServer.exe」の プロパティを開き、 詳細タブのファイルバージョンが「3.0.2.1」となっていることを確認	
動作確認			
7	動作確認	管理対象PC画面にて、最終検出日時が更新されることを確認。	
8	バックアップを削除	正常動作が確認できれば、手順3で取得したバックアップは不要となりま すので削除いただいても問題ございません。	