

LogVillage2.0 ポーリングサーバ v3.0.2.2 バージョンアップ手順書

2023年1月26日
株式会社蒼天

■本手順書で使用する用語

	用語	内容
1	PS	LogVillageポーリングサーバ
2	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ ※デフォルトインストールでは以下の場所となります。 C:\Program Files (x86)\SO-TEN\LogVillage\PServer 変更している場合は読み替えてください。

■適用手順

手順 No.	作業項目	作業内容	備考
1	展開したファイルをLogVillageポーリングサーバに配置	Installerフォルダ内の「PServer_patch_3.0.2.2」フォルダを LogVillageポーリングサーバが稼動しているサーバの任意の場所に配置。	
バックアップ			
2	PSを停止	サービス : LV_P_MonitorSrv を停止 プロセス : LV_PollingServerを停止 プロセス : LV_TaskTray.exe (*1) *1:同名で2つ起動している場合はPSアイコンの方を終了、起動していない場合もあります。	
3	PS/バックアップ	以下のフォルダを任意の場所にバックアップしてください。 場所 : [PS_InstallDir] ※logsフォルダーはバックアップ不要	
PSバージョンアップ			
4	PSバージョンアップインストーラを実行	PServer_patch_3.0.2.2フォルダ内の「setup.exe」を実行	ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分かかる場合がありますので、そのままお待ちください。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ終了ですので[完了]ボタンを押下してインストーラを終了してください。
5	PSを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス : LV_P_MonitorSrv を開始 (プロセス) LV_PollingServerは自動開始されます。	
6	バージョン確認	[PS_InstallDir]内の「LV_PollingServer.exe」の プロパティを開き、 詳細タブのファイルバージョンが「3.0.2.2」となっていることを確認	
動作確認			
7	動作確認	管理対象PC画面にて、最終検出日時が更新されることを確認。	
8	バックアップを削除	正常動作が確認できれば、手順3で取得したバックアップは不要となりますので削除いただいても問題ございません。	