

LogVillage2.0 ポーリングサーバ v2.5.0.1 バージョンアップ手順書

お客様名	キョウエアサービス株式会社様
------	----------------

■ 本手順書で使用する用語

	用語	内容
1	MGR	LogVillageマネージャ
2	PS	LogVillageポーリングサーバ
3	MGR_InstallDir	MGRインストールフォルダ F:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage
4	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ F:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage¥Pserver

■ 適用手順

手順 No.	作業内容	備考	Check	メモ
1	バージョンアップキットをダウンロード	https://www.so-ten.co.jp/products/logvillage/download-logvillage20-ps-2501-patch		
2	ダウンロードしたzipファイルを展開（解凍）	zipファイルの展開（解凍）は以下の手順で行ってください。 ①zipファイルを右クリックしプロパティを選択。 ②プロパティの「全般」タブ下部の[ブロックの解除]をクリック（または「許可する」にチェック） ③[適用]をクリック後、[OK]をクリックしプロパティを閉じる。 ④ダウンロードモジュール（zipファイル）を展開（解凍）。		②にて、[ブロックの解除]（または「許可する」）が表示されない場合は、そのまま④に進んでください。
3	展開したファイルをLogVillage稼動マシンに配置	PServer_PatchModuleフォルダをPSが稼動しているサーバの任意の場所に配置		

バックアップ

4	PSを停止	サービス：LV_P_MonitorSrv を停止 プロセス：LV_PollingServerを停止 プロセス：LV_TaskTray.exe (*1) *1:同名で2つ起動している場合はPSアイコンの方を終了、起動していない場合もあります。		
5	PSバックアップ	以下のフォルダをバックアップしてください。 場所：[PS_InstallDir] ※logsフォルダはバックアップ不要		

PS修正プログラムを適用

6	PSに修正プログラムを適用	「PServer_PatchModule」フォルダ内のすべてのファイルを以下に上書きコピー 場所：[PS_InstallDir]		
---	---------------	---	--	--

動作確認

7	timeKeeperモジュールが存在しないことを確認	以下の場所に「LV_ClientSetupModule.dll」が存在しないことを確認。 場所：[PS_InstallDir]		
8	動作確認	Oracleインベントリー情報が収集されることをご確認ください。		
9	バックアップを削除	正常動作が確認できれば、手順5で取得したバックアップは不要となりますので削除いただいても問題ございません。		