

LogVillage2.0 マネージャ v2.4.1.2 バージョンアップ手順書

お客様名	キーウェアサービス株式会社様
------	----------------

■ 本手順書で使用する用語

	用語	内容
1	MGR	LogVillageマネージャ
2	PS	LogVillageポーリングサーバ
3	MGR_InstallDir	MGRインストールフォルダ F:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage
4	PS_InstallDir	PSインストールフォルダ F:¥Program Files (x86)¥SO-TEN¥LogVillage¥Pserver

■ 適用手順

手順 No.	作業内容	備考	Check	メモ
1	バージョンアップキットをダウンロード	https://www.soften.co.jp/products/logvillage/download-logvillage20-2412-patch		
2	ダウンロードしたzipファイルを展開（解凍）	zipファイルの展開（解凍）は以下の手順で行ってください。 ①zipファイルを右クリックしプロパティを選択。 ②プロパティの「全般」タブ下部の[ブロックの解除]をクリック（または「許可する」にチェック） ③[適用]をクリック後、[OK]をクリックしプロパティを閉じる。 ④ダウンロードモジュール（zipファイル）を展開（解凍）。		②にて、[ブロックの解除]（または「許可する」）が表示されない場合は、そのまま④に進んでください。
3	展開したファイルをLogVillage稼動マシンに配置	LogVillage_2412_patchフォルダをLogVillageが稼動しているサーバの任意の場所に配置		

バックアップ

4	MGRを停止	サービス：LV_M_MonitorSrv を停止 サービス：LV_ManagerServerを停止 サービス：Apache2を停止 サービス：Embedded Database – LOGVILLAGE2を停止		
5	MGRバックアップ	以下のフォルダをバックアップしてください。 ・ [MGR_InstallDir]¥Apache2 ・ [MGR_InstallDir]¥Manager ※logsフォルダはバックアップ不要 ・ [MGR_InstallDir]¥MySQL		
6	MySQLを再起動	サービス：Embedded Database – LOGVILLAGE2を開始		手順9の前に必ず実行ください。

MGRバージョンアップ

7	MGRバージョンアップインストーラを実行	Manager_patchフォルダ内の「setup.exe」を実行		ウィザードに従ってインストールを行ってください。 [インストール]ボタン押下後、処理に数分かかる場合がありますので、そのままお待ちください。 [完了]ボタンが表示されればバージョンアップ終了ですので[完了]ボタンを押下してインストーラを終了してください。
8	MGRを開始	以下のサービスが停止状態の場合、手動で開始してください。 実行中の場合、本手順は不要です。 サービス：Apache2を開始 サービス：LV_M_MonitorSrv を開始 （サービス）LV_ManagerServerは自動開始されます。		

9	バージョン確認	<p>(LV管理画面) 「システム設定→運用管理→ライセンス登録・確認」画面</p> <p>以下のバージョンが「V2.4.1.2」となっていることを確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ LogVillageリリースバージョン ・ マネージャのバージョン ・ データベースバージョン 		
動作確認				
10	動作確認	<p>管理対象PC画面にて、最終検出日時が更新されることを確認。</p>		
11	バックアップを削除	<p>正常動作が確認できれば、手順5で取得したバックアップは不要となりますので削除いただいても問題ございません。</p>		